Модуль интеграции UTM5 с платёжными системами

версия 5.21



Содержание

1	Модуль интеграции UTM5 с платёжными системами	
	Введение	. 3
	Установка	. 4
	Настройка	. 6
	Запуск серверной части	12
	Установка центра управления	12
	Работа с центром управления	13



Модуль интеграции UTM5 с платёжными системами

Введение

Модуль интеграции UTM5 с платёжными системами используется для регистрации в биллинговой системе UTM5 платежей абонентов, проведённых через внешние платёжные системы (платёжные терминалы или системы эквайринга). Новый модуль версии 5.21 поддерживает:

- платёжные системы, работающие по классической схеме:

Название платёжной системы	Примечание
bisys.ru (Биллинговые системы)	
CiberPay	
CyberPlat	
E-port	
Handy Bank	
МОВІ.Деньги	
Money-Money	
Paynet (Узбекистан)	
PayPal	
Quickpay	
SFour Paybox Alternative	
TelePay	
WebMoney	
Абхазский Расчетно-финансовый центр	
Кассира.Нет	
Кампэй (Comepay)	
КиберПлат (CyberPlat)	
КредитПилот	
Мобильный кошелек	
НовоПлат	
Одно касание	
ОСМП (Qiwi)	
ПриватБанк	
Промсвязьбанк	
ПСКБ (Петербургский социальный коммерческий банк)	
ПСКБ ЕС (аналог ПСКБ)	
Рапида	
Сбербанк v1	Sberbank_429 Протокол №2



Название платёжной системы	Примечание
Сбербанк v2	
Сбербанк v3	Sberbank_428 Протокол №1
Свободная касса	
СП «Интеринвест» (Абхазия)	
ТелСелл (Telcell, Армения)	
Терминал (аналог ПСКБ)	
Уникасса	
Уральский банк Сбербанка	
Хронопэй (ChronoPay)	
Элекснет Санкт-Петербург	
Элекснет-Уникасса	
Яндекс.Деньги v3	Протокол взаимодействия версии 3.0 от 30.11.2011
Яндекс.Деньги v4	Протокол взаимодействия версии 3.0 от 13.06.2013
– системы эквайринга:	
 системы эквайринга: Название платёжной системы 	Примечание
- системы эквайринга: Название платёжной системы NetUP Payservice RFI	Примечание
- системы эквайринга: Название платёжной системы NetUP Payservice RFI PaymentExpress	Примечание
- системы эквайринга: Название платёжной системы NetUP Payservice RFI PaymentExpress PayPal Acquiring	Примечание
- системы эквайринга: Название платёжной системы NetUP Payservice RFI PaymentExpress PayPal Acquiring Uniteller	Примечание
- системы эквайринга: Название платёжной системы NetUP Payservice RFI PaymentExpress PayPal Acquiring Uniteller Альфа-Банк (эквайринг)	Примечание
– системы эквайринга: Название платёжной системы NetUP Payservice RFI PaymentExpress PayPal Acquiring Uniteller Альфа-Банк (эквайринг) Банк Авангард (эквайринг)	Примечание
- системы эквайринга: Название платёжной системы NetUP Payservice RFI PaymentExpress PayPal Acquiring Uniteller Альфа-Банк (эквайринг) Банк Авангард (эквайринг) Киберплат e-shop (CyberPOS)	Примечание
- системы эквайринга: Название платёжной системы NetUP Payservice RFI PaymentExpress PayPal Acquiring Uniteller Альфа-Банк (эквайринг) Банк Авангард (эквайринг) Киберплат e-shop (CyberPOS) Московский кредитный банк (эквайринг)	Примечание
- системы эквайринга: Название платёжной системы NetUP Payservice RFI PaymentExpress PayPal Acquiring Uniteller Альфа-Банк (эквайринг) Банк Авангард (эквайринг) Киберплат e-shop (CyberPOS) Московский кредитный банк (эквайринг) Промсвязьбанк Эквайринг	Примечание
- системы эквайринга: Название платёжной системы NetUP Payservice RFI PaymentExpress PayPal Acquiring Uniteller Альфа-Банк (эквайринг) Банк Авангард (эквайринг) Киберплат e-shop (CyberPOS) Московский кредитный банк (эквайринг) Промсвязьбанк Эквайринг ПСКБ Онлайн (эквайринг)	Примечание
- системы эквайринга: Название платёжной системы NetUP Payservice RFI PaymentExpress PayPal Acquiring Uniteller Альфа-Банк (эквайринг) Банк Авангард (эквайринг) Киберплат е-shop (CyberPOS) Московский кредитный банк (эквайринг) Промсвязьбанк Эквайринг ПСКБ Онлайн (эквайринг) Робокасса (ROBOKASSA)	Примечание

Установка

Для установки версии 5.21 модуля интеграции с платёжными системами требуется сервер с 64-разрядной операционной системой Linux (Debian Jessie/Wheezy, CentOS 5/6/7) или FreeBSD 10.1 / 10.2 / 10.3, а также сервер баз данных MySQL.

(!) Установку следует выполнять с правами суперпользователя (root).

Перед установкой модуля интеграции необходимо создать отдельную базу MySQL:

mysqladmin create PAYMENT_SYSTEMS



Авторизуйтесь в личном кабинете клиента (netup.ru/UTM5/customer.php), перейдите в раздел Платёжные системы и скачайте из таблицы Дистрибутив модуля платежных систем скрипт установки модуля интеграции для используемой на вашем сервере операционной системы, а из таблицы Параметры сертификата – файл хранилища сертификатов (лицензионный ключ) netup.keystore и инсталлятор Центра управления платёжными системами (файл netup-payment-systems-v2-ucc-install.jar).

Если на сервере работает предыдущая версия модуля интеграции, остановите демон netup-payment-systems.

Перейдите в директорию, куда был загружен скрипт установки, и запустите его. Например, в Debian Jessie:

- если модуль устанавливается впервые, выполните команду

./netup-payment-systems-Linux-5.21-debian_jessie_x64.sh

- если установлена предыдущая версия модуля, запустите скрипт с параметром -u

./netup-payment-systems-Linux-5.21-debian jessie x64.sh -u

Для вывода справки по параметрам установки выполните команду

./netup-payment-systems-Linux-5.21-debian jessie x64.sh -h

Скрипт установки принимает следующие параметры командной строки:

Сокращённый вариант	Параметр полностью	Действие
-i	install	Обычная установка.
-u	update	Обновление текущей версии.
Не предусмотрен	uninstall	Удаление модуля.
-b	backup	Создание резервной копии. При выполнении скрипта с данным параметром в директории /netup/ создается архив backup.netup-payment-systems.%s.tgz (%s – время запуска скрипта в формате UNIX TIMESTAMP). Данный архив содержит копии файлов /netup/etc/netup-payment-systems.* и /etc/init.d/netup-payment-systems
-e	extract	Pаспаковка в текущую директорию. При выполнении скрипта с данным параметром в текущей директории создается архив netup-payment-systems- <os type>-<version>.tar.gz,гдe<os type="">-Linux или BSD, a <version> - версия модуля интеграции. В архив помещаются все файлы дистрибутива.</version></os></version></os
-h	help	Вывод справки.

 Модуль интеграции с платёжными системами не будет взаимодействовать с ядром UTM5, работающим в демо-режиме.



Настройка

Файл конфигурации

Модуль интеграции с платёжными системами использует файл конфигурации /netup/etc/netup-payment-systems.config.xml. После установки модуля необходимо правильно задать все основные и, при необходимости, дополнительные параметры. Далее приведены пояснения по структуре и элементам файла конфигурации.

После изменения файла конфигурации следует перезагрузить модуль интеграции.

Элемент /configuration

После объявления XML <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> следует корневой элемент configuration с атрибутом xmlns, которому должно быть присвоено значение http://www.netup.ru/configuration/2.0. Все элементы, содержащие атрибуты (параметры) модуля интеграции с платёжными системами, должны лежать внутри корневого элемента.

Корневой элемент configuration может включать в себя следующие основные дочерние элементы:

- database
- system
- security
- transport
- install
- startup
- logger
- tool
- osmp
- sfour
- yandex
- billing_systems
- credit_pilot

Элемент /configuration/database

Дочерний элемент database может содержать следующие атрибуты, необходимые для подключения к базе данных платёжных систем:

Атрибут	Описание	
name	Имя базы данных.	
login	Имя учётной записи, используемой для подключения к СУБД.	
password	Пароль учётной записи для подключения к СУБД.	
socket	Путь к UNIX-сокету, который будет использоваться для подключения к СУБД, если атрибуту host присвоено значение localhost.	
host	IP-адрес или доменное имя СУБД.	
port	Порт СУБД. Данный атрибут используется в том случае, когда значение атрибута host не равно localhost.	



Элемент /configuration/system

Атрибут	Описание
timeout	Время (в секундах) ожидания ответа системы UTM5 на уведомление о платеже.
default_iso_currency_code	Код валюты платежа. По умолчанию: 643 (рубль).

Дочерний элемент system может содержать следующие атрибуты:

В случае изменения кода валюты в файле конфигурации следует убедиться, что в системе UTM5 зарегистрирована валюта с таким кодом.

Элемент /configuration/security

Дочерний элемент	security N	южет содержать	следующие	атрибуты:
				/

Атрибут	Описание	
keystore	Путь к лицензионному ключу. Если не задан, то используется путь /netup/etc/netup.keystore	
password	Пароль приватного ключа из личного кабинета клиента.	

Следует обязательно указать пароль приватного ключа в атрибуте password.

Элемент /configuration/transport

Дочерний элемент transport определяет параметры, используемые модулем интеграции с платёжными системами при взаимодействии по протоколам NXTv2, HTTP и HTTPS, и, в свою очередь, содержит следующие элементы:

 xml – определяет параметры соединения по протоколу NetUP XML Transaction v2 (NXTv2) с верификацией сертификата X.509.

Атрибуты элемента:

Атрибут	Описание
port	Номер TCP-порта для входящих соединений по протоколу NXTv2. Этот же порт используется для исходящих соединений.
max_connections	Максимальное количество одновременных соединений

 https – определяет параметры соединения по протоколам HTTP/HTTPS. Можно задать несколько элементов. Наличие одного такого элемента обязательно.
 Атрибуты элемента:

Атрибут	Описание / допустимые значения	
port	Номер ТСР-порта для входящих соединений по протоколу НТТР или HTTPS	
ssl_mode	off - соединение по HTTP	
	on – соединение по HTTPS	
	certificate verification - соединение по HTTPS с проведением проверки SSL-сертификата на наличие подписи центра сертификации компании NetUP.	



Элементы /configuration/install и /configuration/startup

Содержимое элементов install и startup должно быть следующим:

```
<install>
    <xml file="/netup/etc/netup-payment-systems.install.xml"/>
    <xml file="/netup/etc/netup-payment-systems.update.xml"/>
    </install>
<startup>
    <xml file="/netup/etc/netup-payment-systems.startup.xml"/>
```

```
</startup>
```

() Не следует вносить какие-либо изменения как в сами элементы, так и в файлы, указанные в атрибутах file.

Элемент /configuration/logger

Дочерний элемент logger определяет параметры регистрации событий. В него входит элемент appender, которому могут быть присвоены следующие атрибуты:

Атрибут	Описание / допустимые значения
level	Типы регистрируемых событий (задаются через запятую):
	all
	error
	warning
	notice
	info
	debug
	trace
	sql
file	Путь к log-файлу. Если путь не указан, то используется файл /netup/log/netup-payment-systems.log

Mожно задать несколько элементов appender, но в этом случае (1) в атрибутах level не должны совпадать типы регистрируемых событий и (2) в атрибутах file должны быть указаны разные log-файлы. Если задан элемент appender с атрибутом level="all", то дополнительные элементы appender задавать не следует.

Элемент /configuration/tool

Элемент /configuration/tool может включать в себя два элемента – filter и output_filter, в которых задаются утилиты проверки платежа.

Элемент	Атрибут	Описание
filter	command	Полный путь к исполняемому файлу утилиты, осуществляющей обработку транзакций, сформированных на основании входящих запросов и содержащих параметры этих запросов. Данная утилита используется в том случае, когда в Центре управления платёжными системами выбран тип проверки Внешний (см. page 15).
output_filter	command	Полный путь к исполняемому файлу утилиты, осуществляющей обработку ответов, передаваемых платёжным системам.



Дополнительные параметры

Для работы с некоторыми платёжными системами (см. список ниже) требуются дополнительные параметры, которые передаются модулю интеграции после установки через центр управления на странице **Настройки: Внешние платежные системы**, либо используются внешними утилитами проверки транзакций.

Платожная систома	Требуемая дополнительная информация			
платежная система	Поле login	Поле password		
Свободная касса	SECRET_KEY (секретное слово провайдера)			
Уникасса, Terminal, ПСКБ, ПСКБ ЕС	SECRET_KEY	COMPANY_ID		
ChronoPay		SITE_ID		
ComePay	SECRET (пароль)			
CyberPlat	Сертификат х509 (см. ниже)			
Handy Bank	Публичный ключ платёжной системы Приватный ключ клиента	SERVICE_ID (Handy-номер + со-номер)		
WebMoney	SECRET_KEY	MAIN_PURSE		

Идентификатор и пароль

Для ряда систем (см. список выше) при установке модуля интеграции требуется сообщить идентификатор провайдера (номер кошелька или другой аналогичный параметр) и/или секретное слово провайдера. Данные параметры выдаются по договору между провайдером и платёжной системой. Названия параметров, которые у разных платёжных систем могут различаться, также приведены в списке.

Обмен ключами

В платёжной системе Handy Bank по договору между провайдером и платёжной системой производится обмен публичными ключами для OpenSSL-шифрования (перед этим необходимо сгенерировать собственную пару ключей – приватный и публичный). Для надлежащей работы модуля интеграции с данной платёжной системой необходимо обеспечить ему доступ к публичному ключу системы (см. Внешние платежные системы на стр. 14, параметр Доверенный сертификат) и собственному приватному ключу (там же, параметр Приватный ключ).

OCMП (Qiwi)

Для системы ОСМП (Qiwi) можно, при необходимости, задать в элементе /configuration/osmp конфигурационного файла значение атрибута pay_id (идентификатор провайдера). Данный атрибут используется в событии запроса отчёта по платежам. Пример:

<osmp pay_id="osmp_unique_provider_id"/>

Яндекс.Деньги v4

Для настройки платёжной системы Яндекс.Деньги v4 требуется задать в элементе /configuration/yandex конфигурационного файла значения необходимых атрибутов:

Атрибут	Описание
<pre>yandex_certificate</pre>	Путь к файлу сертификата
public_key	Путь к файлу публичного ключа
private_key	Путь к файлу приватного ключа
private_key_password	Пароль к приватному ключу



Атрибут	Описание
sum	Размер платежа. Значением этого атрибута должно быть название поля,
	содержащего сумму платежа.
	Значение по умолчанию: order_sum_amount.

Биллинговые системы (bisys.ru)

Для настройки платёжной системы BiSys требуется задать в элементе /configuration/billing_systems конфигурационного файла значения необходимых атрибутов:

Атрибут	Описание
ip	IP-адреса, с которых могут поступать запросы. При необходимости в значении атрибута можно указать несколько IP-адресов, разделенных пробелами или запятыми. Помимо IP-адресов можно также указать одну или несколько подсетей. Например: ip="192.168.1.1 192.168.2.1/24 10.1.7.1/255.255.255.0".
agent_name	Наименование организации агента
prov_name	Наименование организации оператора

КредитПилот

Для настройки платёжной системы КредитПилот требуется задать в элементе /configuration/credit_pilot конфигурационного файла значение атрибута user_name_tag, который определяет название поля, по которому можно идентифицировать пользователя. Пример:

```
<credit_pilot user_name_tag="name"/>
```

Сертификат x509

В системе CyberPlat необходимо передать платёжной системе сертификат x509, получаемый из файла netup.keystore следующей командой:

openssl pkcs12 -in netup.keystore | openssl x509 -text

Система SFOUR PayBox Alternative

Протокол взаимодействия с системой SFOUR PayBox Alternative предполагает, что с модулем интеграции напрямую взаимодействуют терминалы, каждый из которых имеет свой идентификатор и пароль. Список терминалов следует хранить в отдельном XML-файле следующего формата: 1. В первую очередь файл должен содержать объявление XML

<?xml version="1.0"?>

- 2. После объявления XML должен следовать корневой элемент configuration с атрибутом xmlns, которому должно быть присвоено значение http://www.netup.ru/configuration/2.0.
- 3. Внутри корневого элемента configuration должны лежать элементы terminal с атрибутами терминалов:

Атрибут	Описание
MachineMark	Идентификатор терминала
ClearingNumber	Идентификатор группы
Secret	Пароль терминала
State	Состояние (указывается при необходимости)



Настройка

Пример содержимого файла:

Путь к файлу со списком терминалов задается в конфигурационном файле в атрибуте /configuration/sfour/@configuration. Пример:

<sfour configuration="/netup/etc/paybox.alternative.xml"/>

При изменении файла со списком терминалов новые настройки применяются автоматически без перезапуска системы.

Система Paynet

В качестве шаблонов для ответов платёжной системе используются XML-файлы, находящиеся в директории /netup/etc/:

- paynet_export.xml
- paynet_export_fail.xml
- paynet_payment_fail.xml
- paynet_payment_success.xml
- paynet_precheck_fail.xml
- paynet precheck success.xml
- paynet status fail.xml
- paynet_status_success.xml

Файлы содержат переменные, которые при генерации ответа заменяются своими значениями. Список допустимых переменных включает:

- __TRANSACTION_TIME__ время совершения транзакции;
- ____ТІМЕSТАМР___ текущее время;
- ___DESCRIPTION__ пояснение;
- __STATUS__ статус операции в Paynet;
- __ERROR_CODE__ код ошибки в UTM5;
- __PAYMENT_ID__ идентификатор платежа в UTM5;
- ___STATE__ статус операции в UTM5 (по существу не используется, всегда «обработано»).

В остальном содержимое файлов (структуру, названия тэгов, атрибуты) можно менять произвольным образом.

Системы эквайринга

Интеграция с системами эквайринга позволяет абонентам пополнять лицевой счет из **Личного кабинета** с помощью банковских карт.

Интеграция с каждой системой эквайринга заказывается отдельно через Личный кабинет клиента на странице netup.ru/UTM5/customer.php в разделе Платежные системы. После приобретения необходимых модулей эквайринга требуется скачать и поместить в директорию /netup/etc/ новый файл хранилища сертификатов netup.keystore и затем перезапустить модуль интеграции с платежными системами.



Для работы систем эквайринга требуется установить и правильно настроить Web-интерфейс пользователя (см. главу Web-интерфейс, раздел Системы эквайринга в Руководстве администратора биллинговой системы UTM5). Производить какие-либо настройки модуля интеграции с платёжными системами не требуется, но обязательно должно быть установлено соединение с ядром UTM5.

Регистрация событий

Служебные сообщения модуля интеграции с платёжными системами записываются в log-файл /netup/log/netup-payment-systems.log.

При перезагрузке модуля или получении им сигнала SIGHUP log-файл закрывается, к его имени добавляется суффикс ".<timestamp>" (время закрытия файла в формате unix timestamp), и открывается новый log-файл с прежним именем.

Старые log-файлы не удаляются автоматически.

Запуск серверной части

1. Поместите скачанный из личного кабинета файл netup.keystore в директорию /netup/etc/и убедитесь, что файле конфигурации задан верный пароль хранилища сертификатов, указанный в личном кабинете в таблице Параметры сертификата:

<security password="пароль_приватного_ключа" />

- 2. Выполните команду запуска модуля интеграции:
 - для Linux:

/etc/init.d/netup-payment-systems start

- для FreeBSD:

/usr/local/etc/rc.d/netup-payment-systems.sh start

В случае Linux добавьте модуль интеграции с платёжными системами в список автоматически запускаемого ПО. Например, в Debian добавление модуля в список приложений, автоматически загружаемых при старте ОС, производится следующей командой:

```
update-rc.d netup-payment-systems defaults
```

Установка центра управления

- 1. Запустите скачанный из личного кабинета инсталлятор Центра управления платёжными системами netup-payment-systems-v2-ucc-install.jar.
- Для запуска инсталлятора необходимо установить Java Runtime Environment (JRE) версии 8.0 (Java 1.8.х) или выше. Дистрибутив JRE доступен для загрузки на сайте java.com.
- Язык интерфейса установки, а также самого центра управления зависит от текущей локализации ОС, в которой производится запуск файла .jar



- 2. Выберите директорию для установки центра управления. При установке поверх старой версии можно выбрать опцию Копировать настройки; при этом директория, содержащая старую версию, будет переименована.
- 3. Укажите путь к файлу хранилища сертификатов netup.keystore.
- 4. Нажмите кнопку Установить.

Работа с центром управления

1. Запустите центр управления одним из следующих способов:



- управления или
- из консоли Windows или UNIX-подобной ОС (в директории с распакованным центром управления) командой

```
java -jar control.center.se.jar
```

После запуска control.center.se.jar появится окно Параметры соединения.

🖪 Параметры соединения	
External payment systems	2
□ Логин: root Логин: root	Name: External payment systems Address: 10.1.5.144:51010
Пароль:	
ЭХранилище сертификатов	
Пароль:	сохранять
C	Ттменить

- 2. Введите логин и пароль для доступа в систему (при первом запуске логин root, пароль root, в дальнейшем смените пароль, см. Персонал на стр. 17), а также пароль приватного ключа, указанный в параметрах сертификата.
- 3. Нажмите кнопку Настройки и укажите адрес и порт сервера, на котором установлен модуль

интеграции с платёжными системами.

4. Для запуска центра управления нажмите кнопку External payment systems.

На панели состояния в нижней части окна находится индикатор состояния соединения и отображаются IP-адрес и порт соединения, а также дата и время.

10.1.5.144:51010 🥥 24.11.16 13:35

Зеленый индикатор означает, что соединение установлено, красный – соединение отсутствует. Для установления нового соединения следует щелкнуть левой или правой кнопкой мыши на значке индикации или выбрать в главном меню Система > Открыть соединение...



Установка единого центра управления		5
Netup	Ілатежные системы	
Выберите директорию для установки:		
Замечание: директория будет создана.		
Выберите файл хранилище сертификатов:		
Замечание: не найден выбранный файл хр	анилище сертификатов.	
	The state of the second	

Для некоторых объектов системы предусмотрена возможность вызова контекстного меню объекта щелчком правой кнопки мыши на этом объекте. После редактирования или добавления данных становится видимой панель уведомления об изменении данных.



Далее приведено описание страниц интерфейса центра управления.

Настройки

Внешние платежные системы

Данная страница содержит список всех зарегистрированных платёжных систем.

External payment systems (Administrate	or) - Внешние	платежные си	стемы - NetUP United C	Control Center		l	- C X
Система Модули Настройка Помощь	,						
Система: External payment systems	·			Т			
Coodure : Administrator	Тип			Состоя	яние		
	Уникасса			Модул	ь подключен		A
thereas X an	OCMIT			Модул	ь подключен		
	ChronoPay			Модул	ь подключен		
Внешние платежные системы	HandyBank			Модул	ь подключен		
🐧 Соединение с UTM5	КиберПлат			Модул	њ подключен		
	WebMoney			Модул	ь подключен		
Отчеты	freecash			Модул	ь подключен		
Currents	ТелСелл			Модул	ь подключен		
Систена	Терминал			Модул	ь подключен		
	ПСКБ			Модул	ь подключен		
	IICKE EC			Модул	ь подключен		
	Comepay			Модул	ь подключен		-
	 Настройки п 	латежной сист	ены WebMoney				
	URL	/webmoney		Схена авторизации	номер лицевого счет	а 🔻 Комисси	и 0 🗘 %
Операция	Описание	The 'WebMone	y' payment system				
	Логин		webmoney	Пароль	parole		
	Приватный	ключ	Не установлен	Пароль к приватному н	ключу		
	Доверенны	й сертификат	Не установлен	Тип проверки	Улучшенный	-	
Внешние платежные системы							
						10.1.5.144:51010	24.11.16 14:29

Для каждой платёжной системы указано её состояние:

- модуль подключен лицензия установлена;
- модуль не подключен лицензия отсутствует.

Для выбранной системы отображаются следующие параметры:

- URL по нему происходит идентификация запроса платёжной системы. Модуль ожидает запроса по адресу https://server:port/url, где:
 - server адрес сервера;
 - port порт для HTTPS-соединений, указанный в конфигурационном файле (см. Файл конфигурации на стр. 6. По умолчанию используется порт 8080;
 - url значение данного параметра.
- Схема авторизации выбор параметра, по которому происходит идентификация лицевого счёта. Возможные значения:
 - Номер лицевого счёта;
 - Логин (указывает на основной лицевой счёт пользователя);
 - IP-адрес (указывает на основной лицевой счёт пользователя);
 - Внешний ID (внешний идентификатор счёта).



- Комиссия комиссия в процентах, которая взимается с платежа абонента в пользу платёжной системы.
- Описание платёжной системы.
- Логин, Пароль, Приватный ключ, Пароль к приватному ключу, Доверенный сертификат различные параметры идентификации и шифрования, необходимые для работы некоторых систем.
- Тип проверки проверка параметров платежа. Может принимать значения:
 - Не задан принимается значение по умолчанию (Улучшенный);
 - Стандартный проверяются только параметры, необходимые для совершения платежа;
 - Улучшенный проверяются все параметры согласно протоколу платёжной системы;
 - Внешний проверка внешней утилитой, указанной в файле конфигурации (см. Файл конфигурации на стр. 6). Предполагается, что данная утилита принимает в стандартный поток ввода сериализованное событие, содержащее все параметры платежа, осуществляет его проверку, затем, возможно, преобразует данное событие и выводит его в стандартный поток вывода. После этого выполняется базовая проверка. Если возникает ошибка при парсинге преобразованного события или при проведении базовой проверки, то считается, что платёж с такими параметрами не может быть проведен.

Соединение с UTM5

На данной странице задаются параметры соединения с сервером UTM5: адрес и порт сервера, а также логин и пароль системного пользователя, от которого будут вноситься платежи.



Adpec и порт сервера UTM5, задаваемые в центре управления, связаны с параметрами nxt_v2_bind_host u nxt_v2_bind_port в файле конфигурации ядра UTM5 (см. Руководство администратора UTM5, глава "Ядро системы", раздел "Файл конфигурации"). Значения этих параметров по умолчанию 0.0.0.0 и 11778 соответственно. Если в конфигурации ядра задан определенный IP-адрес и/или другой порт, то в Центре управления ПС следует задать такие же значения.



Отчет по запросам

На данной странице отображаются отчёты по платежам пользователей, пополнивших баланс лицевых счетов с помощью внешних платёжных систем.

External payment systems (Administrat	or) - Отчет по запросам - NetUP United Control Center	• X
Система Модули Настройка Помош	b	
Систена: External payment systems	В Получение данных Тип окточны воде Тип запроса воде Тип запроса воде	
Внешние платежные системы Соединение с UTMS	Р. Тит октемы Тип запроса Состояние Описание ошибои Идентификатор Сумма ID платежа Нонер платежа дата обработни платежа дата проведен-	ия платежа
Отчеты Отчет по запросан		
Систена		
Операция		
	на примедшие событие (отсутствует)	
	T	4.11.16 15:11

Панель Получение данных позволяет настроить фильтрацию платежей по следующим параметрам:

- Тип системы (идентификатор обработчика, который принимал запрос).
- Тип запроса (новый платёж, проверка платежа, отмена платежа, проверка статуса, экспорт платежей, неизвестный тип, или все типы).
- Состояние:
 - Все (платежи в любых состояниях);
 - Обработанный;
 - Ошибочный;
 - Успех.
- Время проведения платежа.
- Период:
 - Один день
 - Один месяц
 - Текущий час
 - Текущий день
 - Текущий месяц
 - Вручную
- Произвольная строка: отображаются платежи, соответствующие заданному в строке фильтрации шаблону.
 По щелчку правой кнопки мыши в этой строке выводится контекстное меню, в котором можно выбрать режим фильтрации:
 - Все слова фразы;
 - Фраза целиком;
 - Хотя бы одно слово фразы.



Для отображения платежей, соответствующих параметрам фильтрации, следует нажать кнопку **Выбрать**. Будет выведен список платежей, содержащий следующие параметры:

(i) Некоторые параметры могут быть скрыты по умолчанию. Выбор отображаемых параметров осуществляется в пункте Столбцы контекстного меню.

- ID идентификатор платежа в базе данных модуля интеграции;
- ID платежа внешний идентификатор платежа (если задан);
- ІD пришедшего запроса идентификатор события обработки;
- Валюта валюта платежа;
- Дата обработки платежа момент регистрации платежа в платёжной системе;
- Дата проведения платежа момент завершения обработки платежа;
- Идентификатор номер лицевого счёта, на который поступает платёж;
- Номер платежа внешний номер платежа (если задан);
- Описание ошибки текстовое описание (если платёж не обработан корректно);
- Состояние состояние платежа, присвоенное ему после обработки;
- Сумма сумма платежа;
- Тип запроса действие, содержащееся в запросе;
- Тип системы идентификатор платёжной системы, которой был обработан запрос;

Если платёж проведён успешно, ему присваивается состояние **Обработанный**, в противном случае – **Ошибочный**.

Панель **Пришедшее событие** для платежа отображает полученные от платёжной системы параметры платежа.

Система

Персонал

На данной странице перечислены учётные записи. По умолчанию в системе существуют три учётные записи: root, utm и system.

Параметры учётных записей utm u system редактировать не следует! Для учётной записи root допускается только смена пароля



Запланированные задачи

На данной странице перечислены события, запуск которых запланирован в системе, а также дата последнего запуска и периодичность запуска событий. Можно добавлять, удалять и редактировать события. При редактировании события можно выбрать нужное событие (из общего списка событий системы), периодичность запуска, названия, типы и значения передаваемых параметров.

😿 Запланированные задачи 🗙 😿 Редактирование задачи 🗙				
Идентификатор	3			
Событие	export_payments	+ http_request:1.osmp -		
Периодичность	at 10h 0m 0s	•		
Дата последнего запуска 18.03.2011 18:12				
Название параметра		Тип параметра	Значение параметра	
command		строка	/netup/bin/e×	
timestamp		целое (long)	1300546632	
directory		строка	/tmp/tt	
email		строка	wk@netup.ru	
pay_id		строка	winner	

Для системы ОСМП (Qiwi) существует специальное событие, вызывающее отправку отчёта о платежах за прошедший день на заданный Email. Это событие http_request семейства export_payments версии 1.osmp, имеющее следующие параметры:

- email строковый параметр. Задаёт адрес для отправки отчёта. По умолчанию test@osmp.ru.
- pay_id строковый параметр. Задаёт идентификатор провайдера. Значение задается в файле конфигурации в атрибуте /configuration/osmp/@pay id (см. Дополнительные параметры на стр. 9).
- timestamp целочисленный параметр (integer (long)). Время в формате UNIX Timestamp. Задаёт момент времени, для которого необходимо создать отчёт о платежах за предыдущий день. По умолчанию – текущее время.
- соттала строковый параметр. Задаёт путь к скрипту отправки отчёта. По умолчанию: /netup/bin/report. Данный скрипт будет выполнен после генерации отчёта. Путь к файлу отчёта и Email передаются скрипту в виде параметров командной строки.
- directory строковый параметр. Задаёт путь к директории, где будет создан отчёт.

Текущие соединения

На этой странице перечислены текущие соединения.





Тел.:	+7 495 510 1025
Адрес:	Москва, ул. Улофа Пальме, д.1, секция 7
E-mail:	info@netup.ru

Для получения более подробной информации посетите http://netup.ru

(с) ООО НетАП. Все права защищены.

версия от 06.12.2016